

Déléguer l'authentification aux Espaces à un serveur CAS



Ce document a pour objectif d'accompagner l'administrateur ENT et / ou les équipes de direction afin de mettre en place une délégation de l'authentification des utilisateurs. Cela permettra aux utilisateurs de se connecter à leur espace Pronote sans avoir à s'authentifier s'ils se sont déjà authentifiés via leur ENT.



1. Se connecter à votre console d'hébergement

Pour ce faire vous aurez besoin de :

- Votre numéro d'hébergement
- Votre Mdp d'hébergement
- Votre dernier numéro de facture

4	Console hébergement PR	DNOTE - 1.0.0.15	(32bit) X
Configuration			
🙆 Ac	cès à votre cor	nsole (d'hébergement
La gestion de l'hé Pour y accéder,	bergement nécessite l'utilisation d'un renseignez vos identifiants de conne	ne console d'ad ixion :	fministration.
	Numéro d'hébergement : Mat de passe hébergement :	0ù trouver ces in	demations ?
			Se connecter à la console d'hébergement

2. Déléguer l'authentification aux espaces à un serveur CAS

Cliquer sur le volet Pronote.net (1) puis sur l'onglet Déléguer l'authentification (2). Cocher Définir une délégation CAS (3).

Adminis	stration de F	RONOTE.ne	el
Y Publier la base 😝 Non	publiée E	Base : Base demo L	ivret scolaire 20
Paramètres de publication	Déléguer l'authenti	fication	mètres de sécur
Délé 3 uthentification			
Gestion des délégations	— i	<u>2</u> j	
Définir une délégation CAS			
	N 5		
Définir une délégation Ws-Federation			
Choix de la délégation en fonction de	l'espace		
Choix de la délégation en fonction de	l'espace		
Choix de la délégation en fonction de Espaces	l'espace	egation d'authentific	cation
Choix de la délégation en fonction de Espaces	l'espace Délé CAS	gation d'authentific Ws-Federation	cation Aucune
Choix de la délégation en fonction de Espaces	l'espace Délé CAS	egation d'authentific Ws-Federation	Cation Aucune
Choix de la délégation en fonction de Espaces 1 commune Espace Direction Espace Professeurs	l'espace Délé CAS	gation d'authentific Ws-Federation	Aucune
Choix de la délégation en fonction de Espaces 1 commune Espace Direction Espace Professeurs Espace Vie scolaire	l'espace Délé CAS	gation d'authentific Ws-Federation	Aucune
Choix de la délégation en fonction de Espaces 1 commune Espace Direction Espace Professeurs Espace Vie scolaire Espace Parents	l'espace Délé CAS	egation d'authentific Ws-Federation	Aucune
Choix de la délégation en fonction de Espaces 1 commune Espace Direction Espace Professeurs Espace Vie scolaire Espace Parents Espace Accompagnant	l'espace Délé CAS	Ws-Federation	Aucune
Choix de la délégation en fonction de Espaces 1 commune Espace Direction Espace Professeurs Espace Vie scolaire Espace Parents Espace Accompagnant Espace Elèves	l'espace Délé CAS	egation d'authentific Ws-Federation	Cation Aucune
Choix de la délégation en fonction de Espaces 1 commune Espace Direction Espace Professeurs Espace Vie scolaire Espace Parents Espace Accompagnant Espace Elèves Espace Entreprise	l'espace Délé CAS	egation d'authentific Ws-Federation	Cation Aucune

(4) Cochez dans le tableau les Espaces concernés par la délégation. Pour pouvoir cocher la page commune, il faut que tous les Espaces soient cochés.

Remarque : l'activation de la délégation vaut à la fois pour le Client PRONOTE et pour les Espaces ; si jamais vous souhaitez désactiver celles des Espaces mais pas des Clients, ne décochez pas Définir une délégation CAS : cochez Aucune (délégation) dans le tableau pour tous les Espaces.

(5) Cliquez sur le bouton 🏁 à côté de Définir une délégation CAS pour le définir.

(6) Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez votre ENT dans le menu déroulant. S'il n'y figure pas, conservez la configuration manuelle et saisissez l'URL où s'exécute le serveur CAS. En-dessous s'affichent les URL d'authentification et de validation.

Paramètres de publication Déléguer l'authentification	
Déléguer l'authentification	^
Gestion des délégations	
🗹 Définir une délégation CAS 🏟 🗲 🖵 📕	
Définir une délégation Ws-Federation	
Définir une délégation CAS	×
6 Paramètres d'identif	fication des utilisateurs
Mon ENT : Atrium (Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur)	
URL du serveur CAS	
https://www.atrium-sud.fr/connexion	
Lien d'authentification : https://www.atrium-sud.fr/connexion/login?service=https:%2F%2FDEVsimuFR.index-education.net%2Fpronce	te%2F
Lien de validation : https://www.atrium-sud.fr/connexion/samlValidate?TARGET=https:%2F%2FDEVsimuFR.index-education.net%	2Fpronote%2F
URL à communiquer au socle ENT :https://DEVsimuFR.index-education.net/pronote/**	
Autoriser l'authentification directe par PRONOTE.net. URL à communiquer aux utilisateurs de PRONOTE pour une connexion directe : https://DEVsimuFR.index-education.net/pronote/?login=true	
	Annuler Valider

(7) Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent également se connecter à leur Espace sans passer par l'ENT, cochez Autoriser l'authentification directe par PRONOTE.net.

Dans ce cas, les utilisateurs devront se connecter avec leur identifiant et leur mot de passe PRONOTE.

3. Importer les identifiants Pronote

Ensuite vous devrez importer dans l'ENT le fichier xml contenant l'identifiant PRONOTE des utilisateurs. Pour récupérer les identifiants PRONOTE pour l'ENT, connectez-vous ensuite au Client commande Imports/Exports > Socles ENT > Exporter les identifiants PRONOTE.